صيانة وترميم الفسيفساء

قبل التطرّق لمختلف سبل ترميم اللوحات الفسيفسائية على مستوى الورشة أو المختبر، يتطلب منا قبل كل شيء نقلها من مكانها الأصلي إذا ما استدعت حالتها القيام بترميمها خارج الموقع الأثري.

- الخطوات المتبعة:

- تنظيف الأرضية وتصويرها



- رفعها (رسمها)على ورق شفّاف بسلّم 1/1



- ملاحظة جميع التصدّعات على اللوحة لاستغلالها في النزع



- استحداث فواصل (على مستوى الأطر أو غيرها) في حال كانت اللوحة بدون تصدعات




- إعادة تتظيف اللوحة
- بسط وإلصاق قطعة من شاش طبّي Bande à gaz فوق اللوحة بواسطة غراء (أبيض)



- بسط وإلصاق قطعة ثانية فوق الأولى بعد 24 ساعة
 - ترقيم مختلف القطع وفصلها بواسطة سكين



- إدراج قضبان حديدية مسطّحة على مستوى طبقة النواة (Nucléus) ،و في مدارس أخرى على فراش الترصع (Lit de pose) لغرض القلع





- بسط ألواح خشبيّة فوق الأرضية الفسيفسائية وقلبها على وجهها لتحويلها للورشة.